

デジカメのパソコン取り込みと写真修正

I デジカメ写真・動画をパソコンに取り込む



USB ハブ(メモカードライター)



フラッシュ(USB)メモリ

※ SD カード (SDHC・SDXC カード) などやフラッシュ (USB) メモリは写真だけでなく、文書や音楽から動画まで保存できる。そして追加、削除なども自由にできる。

※ 保存の目安 例 8GB の SD カード

写真 5080 枚 (高画質 500 万画素) 2370 枚 (超高画質 1000 万画素)

動画 標準画質 2 時間 30 分 フルハイビジョン画質 1 時間 15 分

音楽 MP3 標準音質 約 2000 曲 WAV 高音質 約 200 曲 (1 曲を 4 分とする)

(1) デジカメの記憶媒体が SD カード(SDHC カード)の場合、デジカメから SD カード(SDHC カード)を取り出す。

①パソコンにSDカードを差し込むところがある場合はそのまま差し込む

パソコンによっては SDHC カード (4 ギガ以上) を読み込めない場合がある。

※以下 SDHC カードなど「SD カード」で表示する。



②パソコンに SD カードを差し込むところがない場合は USB ハブに SD カードを差し込む。USB ハブをパソコンの USB 端子に差し込む



(2)デジカメの記憶媒体が SD カード以外の場合は USB ハブに記憶媒体を差し込んで USB ハブをパソコンの USB 端子に差し込む

(3)(1)(2)に該当しない場合、パソコンとデジカメをデジカメに付属のコードでつなぐ。

1



(4)記憶媒体 (SD カードなど) の自動再生の画面が出て、閉じるボタン「×」をクリックする。デスクトップの画面になる。



(5) SD カードを開く

【XP】【ビスタ・7】…「スタート」クリック。「コンピュータ」(「マイコンピュータ」)をクリック

【8】【8.1】「スタート」「PC」、【10】「スタート」「エクスプローラ」クリック。記憶媒体が表示される(「SDHC カード」とか「リムーバブルディスク」等の名前で表示される)がここをクリック。いろいろな表示が出てくると思うが、「DCIM」又は「PRIVATE」をクリックして、写真又は動画が表示されるまで順番にクリックする。




※ DCIM 一般的に撮影した写真及び標準画質の動画のファイルが保存されている。

PRIVATE 撮影したフルハイビジョンの動画のファイルが保存されている。

① 写真ファイル及び標準画質の動画ファイル

i 「DCIM」をクリックする。



「表示」「大アイコン」をクリックする。



画像の番号の後に表示されている「. MP4」や「. MOB」又は「. AVI」は標準画質の動画である。

画像の番号の後に表示されている「. JPG」は写真である。

Windows7・ビスタなどの場合


画面右上の「その他のオプション」をクリック。「特大アイコン」、「大アイコン」、「中アイコン」のどれかをクリックして写真が表示されているか確かめる。




XP の場合、写真が表示されないときは「表示」をクリックして「縮小表示」をクリックする。

ii SD カードの写真・動画をパソコンに移す

「SDHCに戻る」(「元に戻る」)をクリックして「DCIM」で右クリック、「コピー」をクリック、「スタート」「コンピュータ」(「PC」)「ピクチャ」(「マイピクチャ」)か「ビデオ」(「マイビデオ」)をクリック、「貼り付け」をクリック。



貼りついたら「DCIM」で右クリック、「名前の変更」をクリック、年月日とタイトルを入力する。




写真の名前はまず半角で年月を入力し、次に全角で名前を付けキーボードの **Enter** キーを押す。

例「28.10.23 サークル」


参考：半角で年月を入れる時…キーボードの左上の「半角/全角」を押し、画面右下のIMEツールバーの入力モードを「A」にする。

全角で名前を入れる時…もう一度キーボードの「半角/全角」を押し、入力モードを「あ」にする。




②フルハイビジョン動画のファイル

i 「SDHC カード」とか「リムーバブルディスク」をクリックしたら「PRIVATE」をクリック。あとはデジカメによっても違うが、「AVCHD」「BDMV」「STREAM」をクリックする。




画像ファイルの番号の後に表示されている「. MTS」又は「.m2ts」はフルハイビジョン動画である。

- ii SD カードのフルハイビジョン動画をパソコンに移す 「BDMVに戻る」(「元に戻る」) をクリックして「DCIM」で右クリック、「コピー」をクリック、「スタート」「コンピュータ」(「PC」)「ビデオ」(「マイビデオ」) をクリック、「貼り付け」をクリック。



貼り付いたら「STREAM」で右クリック、「名前の変更」をクリック、年月日とタイトルを入力する。例「28.10.23 サークル」そしてすべて閉じる。



(6) 貼り付けられた写真・動画を観る。

「ビデオ」(「マイビデオ」) 又は「ピクチャ」(「マイピクチャ」) の「28.10.23 サークル」のフォルダをダブルクリックすれば動画又は写真が観られる。すべて閉じる。

(7) SD カード内の写真・動画の削除

「スタート」「コンピュータ」(「PC」) (Windows10 は「エクスプローラ」) クリック、「SD カード」又は「リムーバブルディスク」をクリックする。「DCIM」を右クリック、「削除」をクリック。続いて「PRIVATE」を右クリック、「削除」をクリックする。

